

# Kurzanleitung zum Vermessen des Pferderückens für nach Mess-System des BVFR

Benötigtes Material: Meßbausatz :


- Umfangsmaß
- Kreide
- 5 Meßbügel (farbig)
- Rückenlineal mit Wasserwaage, Auflage und Stellmaß
- Maßtabelle
- Zollstock

**Voraussetzung:** das Pferd steht mit natürlicher Halshaltung gleichmäßig auf allen vier Beinen, auf waagrechtem, ebenen Boden.

## Arbeitsschritte


1. Angeben von senkrechten Lotlinien (mit Kreide am Pferd)

- A-Maß: Lotlinie an der breitesten Stelle der Schulter (in der Regel höchste Stelle des Widerrists)
- B-Maß: Basislinie am Schulteransatz (Ende des Schulterblattes)
- D-Maß: (Deep(-est)-Point) ist die tiefste Stelle am Pferderücken
- C-Maß: ist genau die Mitte des B- und D-Maßes
- E-Maß: ist die senkrechte Verlängerung nach oben des 18. Brustwirbels (letzten Rippenbogen erföhlen)



# Kurzanleitung zum Vermessen des Pferderückens für nach Mess-System des BVFR

2. Auflegen der Wasserwaage mit der Auflage am A-Maßpunkt und Ausnivellieren mittels der Stellschraube bis sich die Waagerechte ergibt.
3. Verschieben der Stellgummis der Waage genau über B-C-D-E Maß
4. Abstandsmessung zwischen den Stellgummis und den Maßpunkten am Pferderücken und eintragen in die obere Zeile der Maßtabelle waagrecht: 0-B-C-D-E.
5. Abstandsmessung an der Wasserwaage von A-Maß (Auflage der Wasserwaage) bis B-Maß und eintragen in die 2. Spalte der Maßtabelle.  
Abstandsmessung an der Wasserwaage vom B-Maß weiterführend zum C-Maß, ebenso vom D- und E-Maß, und eintragen in die 2. Spalte der Maßtabelle.



# Kurzanleitung zum Vermessen des Pferderückens für nach Mess-System des BVFR


6. Auflegen der Meßbügel mit der geschlossenen Lederseite an den senkrechten Maßlinien am Pferd. Dabei leichten Druck ausüben, um ein gleichmäßiges Anliegen der Meßbügel an der Rückenkontur des Pferdes zu gewährleisten.

- A-Maß: schwarzer Meßbügel
- B-Maß: roter Meßbügel
- C-Maß: gelber Meßbügel
- D-Maß: grüner Meßbügel
- E-Maß: blauer Meßbügel

Dabei ist zu beachten, dass die mittlere Markierung in der Mitte des Pferderückens liegt.


7. Abstandsmessung zwischen den Schenkeln der abgenommenen Meßbügel an den 3 gegenüberliegenden Markierungen von 7 – 14 – 21 und Eintragen senkrecht unter den entsprechenden Meßpunkten in der Maßtabelle.

## Auflage der Messbügel



# Kurzanleitung zum Vermessen des Pferderückens für nach Mess-System des BVFR

8. Messen der Breite der Dornfortsätze am C-Maß.



9. Messen des Brustumfangs, an der Stelle an der Linie D.

